

康轩定制课件操作说明 V1.2_20180623

1. 一体机控制软件下载地址:

<http://www.ibotn.com/download>

2. 课件下载地址:

<http://www.xiaokangxuan.com/e/action/ListInfo/?classid=268&zc=3&type=109>

首要条件，机器端和主机连接至统一路由器。

一、 一体机端

3. 要关闭防火墙，包括 windows 自带防火墙和第三方防火墙软件。
4. 把优+阅读和逻辑高系列软件安装到某个盘根目录，比如 C 盘，安装后的“优+阅读 4”程序路径为：C:\\\NJKNSH\\优+阅读 4\\优+阅读 4.exe，安装后的“逻辑高基础版 3”程序路径为：C:\\3 基础版\\OfflineBook.exe。
5. 把一体化学习包课件安装到 X:\\ Program Files (x86)目录下，X 为 C、D、E 等盘符。
6. 把乐学包 demo 和多元能力资源包 demo 安装到某个盘根目录下。
7. 右键“我的电脑”，查看系统为 64 位，还是 32 位。

系统

| | |
|--------------|---|
| 处理器: | Intel(R) Core(TM) i5-4460T CPU @ 1.90GHz 1.90 GHz |
| 已安装的内存(RAM): | 8.00 GB |
| 系统类型: | 64 位操作系统，基于 x64 的处理器 |
| 笔和触控: | 没有可用于此显示器的笔或触控输入 |

如果系统是 32 位，则选择“ibotn Service (32 位).zip”；如果系统是 64 位，则选择“ibotn Service (64 位).zip”。

8. 解压 ibotn Service (XX 位).zip，启动 ibotn Service.exe。
在启动过程中，如果出现如下截图，则请解压“微软常用运行库合集 2018.04.10 官方正式版(32 位和 64 位).rar”，并安装其中的执行程序。



在运行 ibotn Service.exe 过程中，注意不要点击“关闭”，也不要关闭窗口。

9. 一体机的分辨率要确认是 1920*1080，如果不是的话，一定要设置为 1920*1080，否则无法正常进行语音遥控课件。

二、 机器端

1.前提

1. 首先要确认 Launcher 版本号，ibotn 机器的 Launcher 版本不同，对应的 PC 端软件（ibotn Service）也不同，所以先查找确认 ibotn 机器的 Launcher 版本号，具体步骤如下图所示。

步骤一，在桌面点击右下角设置图标，进入设置界面。



步骤二，在设置界面中，点击“应用”。



步骤三，在应用列表中，点击“全部”，并滑动找到 ibotnlauncher。




步骤四，查看版本号，例如下图中显示“版本 1.6.60”。



| Launcher 版本号 | PC 端版本号 | 命令词版本号 |
|--------------|--|-----------------------|
| 版本 1.6.60 | ibotn Service (32 位) (20180505) 或 ibotn Service (64 位) (20180505) | 命令词 V1.0_20180505.zip |
| 大于版本 1.6.60 | ibotn Service (32 位) (20180621) 或 ibotn Service (64 位) (20180621) | 命令词 V1.3_20180623.zip |

2.使用方法

在使用命令词启动课时，若检测到 SD 卡有内容会提示进行课件模式选择（目前仅支持 一体化学习包），此时可点击选项进行选择，也可说出关键词（如：一体机模式）进行选择。




1.选择一体机模式（若没有选择界面也默认为此模式）

步骤一，唤醒小爱，说出命令词（例如：启动优加阅读一）触发遥控连接界面。



步骤二，点击“查找”搜寻主机列表。



步骤三，在主机列表中选择对应的主机，连接成功主机名字会变蓝，未变色说明连接不成功，请尝试步骤二。




2. 选择机器端模式

启动之后会启动相应课件，并播报“启动成功”，此时可以使用课件命令词进行操作。



若退出该界面则会退出该课件模式



3.补充

1.在启动某一课件之后会加载对应的关键词，**课件之间关键词不能共存，使用了动态加载，取决于那一者返回启动成功**。例如：启动优加阅读一，机器播报：**启动优加阅读成功**。此时会加载优+阅读命令词，只能使用优+阅读命令，不能使用逻辑高命令。同样的道理，当启动逻辑高成功后，只能使用逻辑高命令，不能使用优加阅读命令。

其中**启动命令词**一直存在，作为程序开启的入口。

所有的命令词见文件：**命令词 V1.0_20180505.zip**，对应 Launcher 版本为 1.6.60；命令词 **V1.3_20180623.zip**，对应 Launcher 版本大于 1.6.60。

注意使用的时候，小 i 机器要背对着一体机，并且保持一定距离，这样的话，可以让小 i 少受到一体机语音干扰。

2.在语音操控“优+阅读”过程中，遇到人为手动点击课件操作，这时候就变为点击操作模式，如果用户再次使用语音命令的话，就需要重新回到首页，这个时候会有语音提示用户。

3. 通过拍小 i 头部，可以让一体机系统静音，这样操作可以避免一体机声音干扰到语音命令识别。在拍头静音后，如果有语音命令的话，则执行完命令后，会重新恢复声音；如果没有语音命令的话，则等待 30 秒后恢复声音。

4. 同一个时刻只能运行一个课件程序，如果其中一个在运行，启动另一个则会关闭当前运行的。

5. 为了更好的方便用户操作，可以使用手机 APP 对机器进行语音遥控，这样可以通过手机近距离语音遥控，登陆手机 APP，进入安全中心点击语音交互，界面中有帮助说明。